

فعال کردن Godmode در ویندوز ۷



برای فعال سازی Godmode فقط باید یک فولدر بسازید که بتوانید به این قابلیت دسترسی پیدا کنید. Godmode جایی هست که تمام Setting های ویندوز ۷ + تنظیمات مخفی را یک جا بطور خلاصه و مفید به شما ارائه میدهد.

این قابلیت در ویندوز ویستا هم بود ولی در ورژن ۶۴ بیتی مشکلاتی نیز گزارش داده شده است. با روش زیر می توانید فولدر Godmode رو بسازید و به همه ی تنظیمات ویندوز ۷ دسترسی داشته باشید.



۱ - اول یک فولدر خالی بسازید بر روی دسکتاپ

۲ - کلیک راست کنید ، بر روی Rename کلیک کنید و اسم کامل پایین را بجای اسم فولدر Paste کنید

۳ - GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

۴ - روی قسمت از دسکتاپ کلیک نمایید که این اسم را فولدر دریافت کند

۵ - ظاهر آیکون فولدر باید تغییر کرده باشد ، این یعنی حالت Godmode فعال شده است ، روی فولدر کلیک کنید و از امکانات آن استفاده کنید.

ویندوز ۸ را زیبا تر کنید



مهمترین تفاوت ظاهری ویندوز ۸ با نسخه های قبلی ویندوز، منو start در آن است. دیگر خبری از منو start کلاسیک نیست و در عوض دسته ای از کاشی ها که هریک برنامه ای را اجرا می کنند، کنار هم صف کشیده اند.

فارغ از این موضوع که تا چه اندازه از این منو جدید راضی هستید و چه کاربرد هایی دارد، می توان ظاهر آن را کاملاً اختصاصی کرد. این در حالی است که نمای کلی منو start در نسخه های پیشین انعطاف پذیری کمی داشت. حال اگر می خواهید که دستی به سر و گوش ویندوز خود بکشید و کمی آن را به اصطلاح شخصی سازی کنید، کافیت که تا آخرین قدم ما را همراهی کنید.



قدم اول


در قدم اول یک تم زیبا برای منو start ویندوز ۸ انتخاب کنید. برای این کار دکمه های ترکیبی پنجره و i را فشار دهید و از پایین ترین قسمت ستونی سمت راست صفحه، گزینه Change Pc Settings را برگزینید.

قدم دوم

ستون سمت چپ به طور پیشفرض به طور پیشفرض روی گزینه Personalize قرار دارد. در سمت راست این قسمت می توانید تصویر Lock screen را تغییر دهید. با نگاه به بالای صفحه گزینه های Start screen و Account Picture را نیز مشاهده خواهید کرد. با انتخاب گزینه Start screen می توانید تم های متعددی را برای منو Start ویندوز ۸ انتخاب کنید.

با توجه به تنوع رنگ آمیزی تم ها، کاملاً می توانید یک حالت متناسب با سلیقه خود را بیابید. اعمال تغییرات در این بخش نیازی به Apply ندارد و با انتخاب هر گزینه، بلافاصله محیط ویندوز تغییر ظاهر خواهد داد.

حال نوبت به آن رسیده که دستی هم به کاشی های ویندوز بکشید.



با راست کلیک روی کاشی های ویندوز ۸، می توانید گزینه Larger و

Smaller را در پایین صفحه مشاهده کنید. کاشی ها را می توانید Drog and Ddrop کنید و هریک را در مکان مناسبی قرار دهید. دست آخر می توانید مجموعه ای از کاشی ها را با هم جا به جا کرده و در مکان مناسب تری روی منو start ویندوز ۸ قرار دهید.

برای این کار، دکمه Ctrl را فشار داده و نگه دارید و با استفاده از چرخ روی موس تصویر را به عثب بکشید. حال نمایی کلی و کوچکتر از صفحه start نمایش داده می شود. در این حالت قادر خواهید بود دسته های بزرگتر از کاشی ها را به صورت یک جا به جا به جا نمایید.

منبع: <http://sitpc.ir/%d8%aa%d8%b1%d9%81%d9%86%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-%db%b8-%d8%b1%d8%a7-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af>