

آموزش رجیستری گوشی



همان طور که مطلع هستید مدتی است که طرح رجیستری گوشی و تبلت به مرحله اجرا رسیده و بدین ترتیب با خرید گوشی و تبلت جدیدی که مشمول این طرح شود، باید مراحل را برای ثبت آن در شبکه مخابراتی ایران طی کنید. در این مطلب، آموزش رجیستری گوشی در شبکه مخابراتی را با دو روش مختلف برای تان قرار داده ایم.

آموزش رجیستری گوشی می‌تواند بسیاری از افراد را از سردرگمی رها کند؛ بنابراین برای رجیستر کردن دستگاه خریداری شده خود با ما همراه باشید.

رجیستری گوشی در شبکه مخابراتی به چه معناست؟

بر اساس قوانینی که به تازگی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به اجرا در آمده، افرادی که گوشی جدیدی خریداری می‌کنند، باید آن را در شبکه مخابراتی به ثبت برسانند تا گوشی خریداری شده بتواند با توجه به نوع سیمکارت به شبکه مخابراتی ایران متصل شود. در واقع رجیستر کردن گوشی، به عنوان یک مجوز برای دستگاه تلقی می‌شود که آیا این مدل می‌تواند به شبکه مخابراتی اتصال داشته باشد یا نه.

فاز دوم این طرح که از تاریخ ۱۴ آذر امسال به اجرا رسید، در ابتدا تنها تبلت‌ها و گوشی‌های اپل را شامل می‌شد اما بر اساس اخبار جدید (هرآنچه درباره رجیستری گوشی باید بدانیم)، محصولات تولید کنندگان بیشتری نیز در آینده مشمول این طرح می‌شوند.

اگر دستگاه را رجیستر نکنم، چه می‌شود؟

در صورتی که گوشی یا تبلت مشمول‌تان در زمان طرح رجیستری خریداری شده باشد و نسبت به ثبت آن اقدام نکرده باشید، بعد از گذشت ۳۰ روز استفاده، سیمکارت موجود در دستگاه دیگر شناخته نشده و نمی‌تواند به شبکه مخابراتی ایران متصل شود. این قضیه برای گوشی مسافران هم صادق بوده و این دسته از افراد تنها ۳۰ روز می‌توانند بدون رسیدگی به شرایط و ضوابط گمرک از

دستگاه‌شان استفاده کنند.

چگونه گوشی و یا تبلت را رجیستر کنم؟

دو راه برای رجیستر کردن دستگاه الکترونیکی شما وجود دارد. یکی با استفاده از وبسایت و دیگری توسط کد USSD بوده که در ادامه هر دو را برای‌تان توضیح داده‌ایم:

آموزش رجیستری گوشی با استفاده از وبسایت

وارد سایت سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات ارتباطی (همتا) شوید.

شماره تلفن همراه خود را وارد کرده و بر روی ادامه بزنید.

The screenshot shows the 'ورود' (Login) section of the HEMA website. At the top, there's a header 'ورود'. Below it, a sub-header 'انتخاب شماره تلفن همراه یا شماره ملی' (Select mobile or national number). There are two radio buttons: 'شماره ملی' (National number) which is unselected, and 'شماره تلفن همراه' (Mobile number) which is selected and highlighted with a red square and an arrow. Below the radio buttons is a text input field with the placeholder 'شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید' (Enter your mobile number), which is also highlighted with a red rectangle. Below the input field is a blue button labeled 'ادامه' (Continue), highlighted with a red rectangle and an arrow. Below this is a section for 'ثبت نام' (Registration) with a button labeled 'ثبت نام' (Register) and a note 'برای استفاده بیشتر از امکانات سامانه ثبت نام کنید' (Register to use more features of the system). Below that is a section for 'فراموشی رمز عبور' (Forgot password) with a button labeled 'بازیابی' (Recovery) and a note 'حیور با استفاده از کد ملی از رمز عبور استفاده نمایید' (Use the national ID code to recover the password). At the bottom, there are two buttons: 'فعال سازی' (Activation) and 'استعلام اصالت' (Verify authenticity). The logo of 'نیان پردازش' (Nayan Processing) is in the bottom right corner.

کد ارسال شده توسط پیامک را به همراه کد تصویر امنیتی وارد کرده و بر روی ورود کلیک کنید.

ورود با شماره همراه

رمز عبور موقت ارسال شده به شماره 09979827936 را وارد کنید

رمز عبور ارسال شده را وارد نمایید

پنج هزار و چهارصد و یک

کد امنیتی را به عدد وارد نمایید

ورود

ارسال مجدد رمز عبور موقت
01:55

فراموشی رمز عبور

بازیابی

فعال سازی

استعلام اصالت

نیانان پردازش

با وارد شدن به صفحه جدید، از نوار سمت راست، بر روی فعال سازی تلفن همراه کلیک کنید.



شماره تلفن همراه، شناسه IMEI دستگاه و کد فعالسازی را وارد نمایید.

در آخر بر روی فعالسازی کلیک کرده و تغییرات را اعمال کنید.

آموزش رجیستری گوشی با استفاده از سامانه USSD

شماره *۷۷۷۷# را توسط دستگاه شماره گیری کنید.


بعد از باز شدن سامانه، با شماره گیری ۲ و دکمه Send، گزینه فعالسازی را انتخاب کنید.



شناسه IMEI دستگاه را وارد نمایید.



شماره تلفن همراه خود را وارد کنید.



کد فعال سازی را وارد نمایید.



ثبت دستگاه را با ارسال عدد ۱ تایید کنید و منتظر پیامک اتمام مراحل بمانید.

برای رجیستری گوشی و تبلت توسط وبسایت و USSD، به موارد زیر توجه کنید:
در صورت موفق بودن عملیات ثبت دستگاه، پیامک تایید برای تان ارسال می‌گردد.
کد فعالسازی هنگامی که گوشی را خریداری می‌کنید، توسط فروشنده در اختیار تان قرار می‌گیرد.

شناسه IMEI دستگاه از روی جعبه و یا معمولاً در مسیر Settings -> About -> Status -> IMEI information phone گوشی قابل دسترسی است.

توسط اپلیکیشن سامانه هم‌تا که برای اندروید و iOS موجود بوده هم می‌توانید دستگاه خود را ثبت و کنترل کنید.



خرید و فروش گوشی و تبلت دست دوم به چه صورت انجام میشود؟

در صورتی که دستگاهی که می خواهید بخرید و یا بفروشید مشمول طرح رجیستری باشد، باید شماره ثبت شده را توسط وبسایت یا سامانه #۷۷۷۷* و بخش انتقال مالکیت، تغییر دهید.

منبع: بیتوته

از ترفند عجیب ویندوز ۱۰ جا نمانید + آموزش



یکی از قابلیت‌های ویندوز ۱۰ امکان تغییر رنگ محیط ویندوز به رنگ‌های دلخواه کاربر است، اما اگر دوست داشته باشید رنگ Start Menu بدون توجه به رنگ بخش‌های دیگر همواره تیره باشد، می توانید با راه‌حلی که برای شما داریم این کار را انجام دهید.




مایکروسافت نام تم‌های رنگی ویندوز را Accent گذاشته است تا رنگ قسمت‌های مختلف به انتخاب کاربر تغییر کند، اما اگر نخواهید این رنگ‌ها را در نوار وظیفه و استارت منو ببینید چه راهی وجود دارد؟ متأسفانه در این صورت نمی‌توانید از هیچ رنگی استفاده کنید، اما نگران نباشید زیرا با کمی دستکاری در رجیستری ویندوز ۱۰ می‌توانید از تم رنگی به همراه استارت منو تیره بهره ببرید.

برای بهره بردن از چنین روشی، مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

۱. بخش Settings را باز کنید و سپس وارد قسمت Personalization شوید. در پایین‌ترین قسمت از تب Colors، گزینه «Automatically pick an accent color from my background» را در حالت Off قرار دهید.




۲. با تایپ «regedit» در نوار جستجو/کورتانا، رجیستری ویندوز را اجرا کنید.




۳. پس از باز شدن رجیستری به مسیر

HKEY_CURRENT_USER>SOFTWARE>Microsoft>Windows>
CurrentVersion>Explorer>Accent

بروید .




۴. از بخش سمت راست، کلید «AccentPalette» را انتخاب کنید و سپس با استفاده از مسیر File>Export از کلید مربوط به پلت رنگ بک‌آپ بگیرید.



۵. حالا تنظیمات کلید «AccentPalette» را باز کنید و مقدار داخل

ستون‌های ۵، ۶ و ۷ از سطر دوم را به ۳۲ و مقدار داخل ستون‌های مشابه از سطر سوم را به ۰F تغییر دهید.



۶. حالا روی گزینه OK کلیک کنید، سپس کامپیوتر خود را ریست کنید. پس از ریست نوارهای عنوان رنگی و سایر بخش‌ها مانند استارت منو، نوار وظیفه و action center تیره خواهند شد.

پس از انجام مراحل بالا، در صورتی که از نتیجه راضی نبودید با قرار دادن گزینه مرحله شماره ۱ را در حالت On قرار دهید.